



Edge Internet Explorerモード 設定手順マニュアル

- 第 1 版 -

2022 年 06 月 06 日

《e飛伝Webの送り状作成を行う際にブラウザが【Edge】の場合印刷が行えません。
Edgeで印刷を行うにはEdgeのInternet Explorerモードを有効にする必要があるため手順を説明します。》

※この設定は、30日間有効です。30日後、再度設定を行ってください。

※Edgeがインストールされていない場合は、マイクロソフトよりダウンロードしてください。


<https://www.microsoft.com/ja-jp/edge>

※Edgeはバージョン「100.0.1185.39」を利用。
上記と異なるバージョンをご利用の場合は、
マイクロソフトの案内を参考に対応をお願いします。


<https://support.microsoft.com/ja-jp/office/microsoft-edge-%E3%81%AE-internet-explorer-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89-6604162f-e38a-48b2-acd2-682dbac6f0de>




1. Edge画面右上【・・・】をクリックし、表示される【設定】をクリックします。




2. 設定一覧の中にある【既定のブラウザー】をクリックします。
【既定のブラウザー】項目内の【Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可】のプルダウンから【許可】をクリックします。




3. 【再起動】ボタンが立ち上がりますのでクリックします。
Edgeが再度立ち上がります。




4. 下記画面の【Internet Explorerモードでサイトの読み込みを許可】が【許可】になっていることを確認します。
確認できたら、設定タブの【×】で閉じます。



5. Edge画面右上【・・・】をクリックし、表示される
【Internet Explorerモードで再読み込みする】をクリックします。




6. 画面上に表示される下記画面内の【次回、このページをInternet Explorerモードで開く】をクリックします。その後Internet ExplorerモードがONになりましたら【完了】をクリックします。
※下記画面上ではInternet ExplorerモードがOFFの状態です。
クリックすると白塗り⇒青塗りになりInternet ExplorerモードがONになります。



7. EdgeのInternet Explorerモードでログイン画面が表示されます。画面の上に【Internet Explorerモードになっています。～】と表示されるので【×】で消してください。



※下記画面の「Microsoft Edgeで開く」ボタンを押下するとInternet Explorerモードの適用が外されるので押下しないでください。



※万が一上記画像内の「Microsoft Edgeで開く」ボタンを押下してしまった場合は、お手数おかけしますが手順5の【Internet Explorerモードで再読み込みする】のクリックをお願いします。